


<FortiClient VPN 利用ガイド> Android 編

【FortiClient のアプリをダウンロードし、VPN を設定する】

1. 「Google Play」をタップします。




2. 「Forticlient」を検索し、「インストール」をタップします。




3. インストールが完了したら、「開く」をタップします。



4. 確認画面が表示されるので「OK」をタップします。



5. アクセスの許可について表示されるので「OK」をタップします。



6. アクセスの許可について表示されるので「許可」をタップします。



7. VPN 追加の画面で下記を入力後、「作成」をタップします。

FortiClient VPN

VPN追加

HUE

VPNタイプ

SSL VPN

IPsec VPN

作成

【VPN 名】 「HUE」と入力
【VPN タイプ】 「SSL VPN」を選択

8. 各項目に必要な情報を入力してVPN の設定をします。設定後、下部の「◀(戻る)」をタップします。

FortiClient VPN

SSL VPN設定

トンネル名
HUE

サーバ
FortiGateサーバアドレス

ポート
443

ユーザ名
FortiGate SSLユーザ名

証明書
PKCS12フォーマットのX.509証明書

SSO Enabled
無効

Prompt User Credentials
有効

VPN削除

VPNトンネルプロファイル削..
このVPN設定を削除し、VPNトンネルリストか

◀

サーバ

https://vpn.hue.ac.jp

キャンセル OK

ユーザ名

HUENAVI アカウントの ID@pcnet.hue.ac.jp

キャンセル OK

vpn3.cc.u-ryukyu.ac.jp

Prompt User Credentials

有効

無効

キャンセル

9. 以下の画面が表示されたら設定完了です。



【VPN に接続する】


1. 「Forticlient VPN」を開きます。



2. 設定した「HUE」のVPN に接続します。



3. HUENAVI アカウントのパスワードを入力し、「ログイン」をタップします。



4. 「OK」をタップします。




5. 以下の画面が表示されれば接続完了です。



【東洋経済 DCL(トライアル)にアクセスする】

1. 『東洋経済 DCL』または右の QR コードからアクセスしてください。
2. 利用終了時には、必ずログアウトしてください。



【VPN を切断する】

1. 「FortiClient VPN」を開きます。



2. 「切断」をタップします。

